

ElitBÉR bérrendszer telepítése hálózatos környezetben

Figyelem! Az adatvesztés elkerülése érdekében a program telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a számítógépen még nincs telepítve adott évi ElitBÉR bérrendszer!

A telepítés és beállítás alatt a hálózatra kötött számítógépeken az ElitBÉR bérrendszert és egyéb BDE-t használó programot sem szabad futtatni!

I. Az ElitBÉR bérrendszer telepítése szerver számítógépen

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba!
3. Az ElitBÉR bérrendszer telepítője automatikusan elindul. Ha nem indulna el automatikusan a telepítő, akkor indítsa el manuálisan a CD lemezen található `Telepit.exe` állományt!
4. Kövesse a telepítő útmutatásait!
5. Az ElitBÉR bérrendszer települ a számítógépre.

A program alapértelmezésben a `C:\ElitBer` útvonalon települ. Ha ettől eltérő helyre szeretné telepíteni a bérrendszert, akkor a telepítési folyamat végeztével manuálisan tudja áthelyezni a program könyvtárát a kívánt helyre valamilyen fájlkezelő rendszer (pl. Total Commander) segítségével.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a bérprogram nem az alapértelmezés szerinti helyére kerül telepítésre, akkor a későbbiek során a szoftver frissítésekor fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására, valamint a BDE beállításai is módosulnak.

Amennyiben a bérrendszer nem az alapértelmezés szerinti helyére (`C:\ElitBer`) kerül, akkor a következő fájlokat törölni kell: `PDOXUSRS.LCK` ; `PARADOX.LCK` ; `PDOXUSRS.NET`. A fájlok a `C:\` ; `C:\ElitBer` ; `C:\ElitBer\20**` (ahol a ****** az adott év évszámának utolsó két karaktere) könyvtárakban fordulhatnak elő.

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu

II. BDE beállításának ellenőrzése – illetve ha szükséges, módosítása – a szerver számítógépen

A BDE beállítása során a nevek előtt lévő ábrára, ne pedig a „+” jelre vagy a névre kattintson, mert akkor előfordulhat, hogy a beállítások nem lesznek módosíthatóak. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor a legegyszerűbb, ha újraindítja a BDE-t.

1. Indítsa el a BDE alkalmazást (C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe)!
2. A BDE alapértelmezés szerinti beállításai a következők kell, hogy legyenek: (** karakter helyére helyettesítse be az évszám utolsó két karakterét, pl. ElitBÉR 2017 bérrendszer esetén EB17)
 - o Databases | EB** | PATH = C:\ElitBer\20**
 - o Configuration | Drivers | Native | PARADOX | NET DIR = C:\
 - o Configuration | System | INIT | LOCAL SHARE = TRUE

III. A szerver számítógép megosztása hálózati meghajtóként

Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben kell elvégezni, ha a szerver számítógép eddig még nem lett megosztva hálózati meghajtóként!

A megosztás során ne a bérrendszer könyvtárát ossza meg (C:\ElitBer) hálózati meghajtóként, hanem a teljes meghajtót! Ha nem kívánja a szerver teljes meghajtóját megosztani a kliens gépek felé, akkor használjon valamilyen munkakönyvtárat, melybe az ElitBer mappa kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a program nem az alapértelmezés szerinti helyére kerül telepítésre, akkor a későbbiek során a program frissítések fokozottan figyelni kell az útvonal helyes megadására, valamint a BDE beállításai is módosulnak.

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Indítsa el a Windows **Sajátgép** (újabb operációs rendszereknél **Számítógép**, vagy **Ez a gép**) programját!
3. Kattintson az egér jobb gombjával arra a meghajtóra, amelyen az ElitBÉR program telepítve van!
4. A megjelenő listából válassza a **Tulajdonságok** lehetőséget!

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu

5. Kattintson a **Megosztás** fülre, majd a **Speciális megosztás** nyomógombra!
6. Jelölje be a **Mappa megosztása** lehetőséget!
7. Adjon meg egy megosztási nevet!
8. Kattintson az **Engedélyezés** (Windows 10 operációs rendszer esetén az **Engedélyek**) nyomógombra, majd a megjelenő ablakban az **Engedélyezés** résznél pipálja ki a **Teljes hozzáférés** lehetőséget.
9. Az **Alkalmaz** majd az **OK** gombokra kattintva hagyja jóvá a módosításokat.
10. Indítsa újra a számítógépet!

IV. Az ElitBÉR bérrendszer telepítése kliens számítógépen

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Helyezze be a telepítő lemezt a meghajtóba!
3. Az ElitBÉR bérrendszer telepítője automatikusan elindul. Ha nem indulna el automatikusan a telepítő, akkor indítsa el manuálisan a CD lemezen található `Telepit.exe` állományt!
4. Kövesse a telepítő útmutatásait!
5. Az ElitBÉR bérrendszer települ a számítógépre.

V. A szerver csatlakoztatása hálózati meghajtóként a kliensen

Ezt a munkafolyamatot csak abban az esetben kell elvégezni, ha a szerver számítógép eddig még nem lett csatlakoztatva hálózati meghajtóként!

Amennyiben több kliens gép is van, úgy minden gépen eltérő meghajtó betűjellel kell a szervert csatlakoztatni!

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Indítsa el a Windows **Sajátgép** (újabb operációs rendszereknél **Számítógép**, vagy **Ez a gép**) programját!
3. Kattintson az **Eszközök** fülre, majd azon belül a **Hálózati meghajtó csatlakoztatása...** menüpontra!
4. Válasszon a meghajtónak egy betűjelet!
5. A **Mappa** sornál kattintson a **Tallózás...** gombra és válassza ki a csatlakoztatni kívánt meghajtót!
6. Az **OK** nyomógombra kattintva hagyja jóvá a választását!
7. A **Befejezés** gombra kattintva fejezze be a meghajtó csatlakoztatásának folyamatát!

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu

8. Indítsa újra a számítógépet!

Windows 10 operációs rendszer esetén:

1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból!
2. Indítsa el a **Fájlkezelő** alkalmazást!
3. Kattintson a **Kezdőlap** fülre, majd azon belül az **Egyszerű elérés** menüpontra!
4. Válassza a **Csatlakoztatás** meghajtóként lehetőséget!
5. Válasszon a meghajtónak egy betűjelet!
6. A **Mappa** sornál kattintson a Tallózás... gombra és válassza ki a csatlakoztatni kívánt meghajtót!
7. Az **OK** nyomógombra kattintva hagyja jóvá a választását!
8. A **Befejezés** gombra kattintva fejezze be a meghajtó csatlakoztatásának folyamatát!
9. Indítsa újra a számítógépet!

VI. BDE beállítása kliens számítógépen

A BDE beállítása során a nevek előtt lévő ábrára, ne pedig a „+” jelre vagy a névre kattintson, mert akkor előfordulhat, hogy a beállítások nem lesznek módosíthatóak. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor a legegyszerűbb, ha újraindítja a BDE-t.

1. A BDE beállítása előtt a következő fájlokat törölni kell: PDOXUSRS.LCK ; PARADOX.LCK ; PDOXUSRS.NET. A fájlok a C:\ ; C:\ElitBer ; C:\ElitBer\20** könyvtárakban fordulhatnak elő.
2. Indítsa el a BDE alkalmazást (C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE\bdeadmin.exe)!
3. Alkalmazza a következő beállításokat:
 1. A lenti leírásban a csatlakoztatott hálózati meghajtó betűjele S. Ha Ön más betűjelet adott meg, akkor természetesen a lenti beállítás e szerint módosul.
 2. (** karakter helyére helyettesítse be az évszám utolsó két karakterét, pl. ElitBÉR 2017 bérrendszer esetén EB17):
 - o Databases | EB** | PATH = S:\ElitBer\20**
 - o Configuration | Drivers | Native | PARADOX | NET DIR = S:\
 - o Configuration | System | INIT | LOCAL SHARE = TRUE

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu

VII. Az ElitBÉR bérrendszer aktiválása

A telepítést követően a bérrendszert aktiválni kell.

Niara Szoftverek

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

Tel./fax: (1) 214-5693. tel.: (1) 213-6891

Internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu